

## Handleiding gebruik FTP-server *businessCom*

1. Download het programma genaamd "FileZilla Client" op: <ftp://ftp.businesscom.nl>
2. Installeer het programma door de volgende stappen te volgen:  
open filezilla\_3.1.3.1\_win32- setup.exe
3. indien nodig klik op uitvoeren. (*niet alle Windows versies vragen hierom*)
4. klik op "I Agree"
5. selecteer "Anyone who uses this computer", klik "Next >".
6. laat alles zoals het is en klik "Next >"
7. laat ook dit zoals het is en klik "Next >"
8. laat ook dit zoals het is en klik "Install"
9. klik op "Finish"

Hierbij een omschrijving hoe u bestanden kunt up-/downloaden naar de FTP-server:  
(*iedere gebruiker heeft standaard download rechten, afhankelijk van rechten kunt u wel of niet uploaden*)

1. Open FileZilla: Start menu >> Alle programma`s >> FileZilla FTP Client >> klik op "FileZilla"
2. Klik in het Welcome screen op "Ok" . FileZilla is nu geopend,
3. Om te beginnen moet u inloggen op de FTP-server.
4. Bovenin het FileZilla scherm staan 4 invul velden.  
Begin bij "Host". Vul bij "Host" in: <ftp.businesscom.nl>
5. Vul bij "gebruikersnaam" de gebruikers naam in die u aan ons hebt doorgegeven of door ons toegewezen is.
6. Vul bij "Wachtwoord" uw Wachtwoord in die u aan ons hebt doorgegeven of door ons toegewezen is.
7. Vul bij "Poort" 21 in.
8. Druk op de "Enter toets".  
(*in het vervolg hoeft u deze gegevens niet meer in te vullen maar kunt u op het pijltje naas "Snelverbinden" klikken en uw gebruikersnaam selecteren*)
9. U bent nu ingelogd in de FTP-server van BusinessCom.  
Het scherm van FileZilla is onderverdeeld in 2 secties. De Sectie aan de linker zijde is uw vaste PC, De sectie aan de rechterzijde is de FTP-server.
10. Om bestanden te uploaden van uw PC naar de FTP-Server onderneemt u 2 stappen.
11. De eerste stap is: Ga in uw vaste PC sectie naar de map en/of het bestand wat u wilt uploaden naar de FTP-server.
12. De tweede stap is: Ga nu in de FTP-server sectie naar de map waarin u het bestand wil plaatsen.
13. Selecteer nu de bestanden en/of mappen die u wilt uploaden en sleep deze naar de map op de FTP-server.
14. Nu wordt het bestand geupload, in het onderste gedeelte van het FileZilla scherm staat de voortgang van uw upload/download.  
(*sluit filezilla NIET af als de up-/download nog niet voltooid is*)



Om een Download vanaf de FTP-server te starten gelden de zelfde stappen als die van het uploaden. Maar worden de stappen 11. en 12. anders, namelijk:

15. De eerste stap is: Ga in de FTP-server sectie naar de map en-of het bestand wat u wilt downloaden vanaf de FTP-server.
16. De tweede stap is: Ga nu in uw vaste PC sectie naar de map waarin u het bestand wil plaatsen.
17. Sleep vervolgens het bestand en-of de map naar de plek waar u de gegevens op wilt slaan op uw vaste PC.